

- ①データ移行前にソフトのバージョンアップをしてください
- ②新しいパソコンに「QA-Navi2」をインストールしておきます
- ③これまで使用していたコンピュータのCドライブ内に存在するQA-Navi2のデータをUSB等のメモリにコピーします
- ④新しいコンピュータの同様の場所へデータを移動します


この操作により

【これまで作成されたアンケート情報】

【質問項目】


【アンケートデータとして転送後の読み取りデータ】

が移行されます



※アンケートデータとして転送する前の読み取りデータは移行できませんのでご注意ください

- ◆シートの画像データは、アンケートデータ転送時に【任意のフォルダに移動させる】または【画像保存フォルダに残す】をご選択いただいている場合は、QA-Navi2のアンケート情報とは別途、指定のフォルダへ保存されておりますのでご了承ください



◆QA-Navi2のデータはパソコンのOSによって以下の場所に存在します


～ Windows XPの場合～

- ・マイコンピュータ
- ・CDドライブ(ローカルディスク)
- ・Documents and Settings
- ・ご使用のPCの設定名 (名前やご所属番号など)
- ・Local Settings※
- ・Application Data※
- ・Scanet
- ・「QA-Navi」

～ Windows 7/Windows 8/Windows Vista の場合～

- ・マイコンピュータ
- ・CDドライブ(OS)
- ・ユーザー
- ・ご使用のPCの設定名 (名前や所属番号など)
- ・App Data※
- ・Local
- ・Scanet
- ・「QA-Navi」


◆ Local Settings/Application Data/App Dataは隠しフォルダとなっています。[フォルダーオプション]の[表示]タブにて隠しファイルを表示する設定が可能です。



※[フォルダーオプション]は以下の方法で開きます。

- ・コントロールパネル (デスクトップのカスタマイズ / 表示とテーマ) から開く
- ・エクスプローラ (マイコンピュータやマイドキュメント) のメニュー [整理]または[ツール]から開く

※フォルダーオプションの設定がご面倒な場合は...



フォルダにあるアドレスバーの設定名の後に「¥App」と入力していただくと隠しフォルダが選択できます。※XPの場合は下記をご入力ください。「¥Local Settings¥Application Data」